

その他の電子メールソフトの設定に関して

取得した電子メールを利用する場合には、ご利用になる電子メールソフトへメールアカウントの設定を行ってください。

メールアカウントの設定には下記項目が必要です。

- メール受信サーバ (POP サーバ) 会員登録通知書の POP サーバ名 (po.お客様ドメイン名)
- メール送信サーバ (SMTP サーバ) 会員登録通知書の SMTP サーバ名 (po.お客様ドメイン名)
- 自分のメールアドレス 登録通知書のメールアドレス
- メールアカウント (POP アカウント、受信ユーザ ID) 登録通知書のメールアドレスと同じ行のメールアカウント
- メールパスワード (POP パスワード、受信パスワード) 登録通知書のメールアドレスと同じ行のメールパスワード

このうち、POP と SMTP の設定方法を以下で説明します。

● メール受信(POP)サーバに関する設定

メール受信サーバの種類 (受信プロトコル等とも) は 「POP (POP3) サーバ」 を選んでください。

メール受信サーバ名は 会員登録通知書の POP サーバ名 (po.お客様ドメイン名) です。

受信ユーザ ID (ユーザ名) は 登録通知書のメールアドレスと同じ行のメールアカウントです。

(小文字の c または p と 7 桁の数字、全部で 8 桁の半角英数字です。)

パスワードは 登録通知書のメールアドレスと同じ行のメールパスワードです。

(8 桁の半角英数字です。大文字小文字の区別をしますので間違えないように入力してください。)

受信ポート番号は「110」です。(通常、規定値の 110 に設定されていますので変更は必要ありません。)

接続の保護に関しては「なし」にしてください。

● メール送信(SMTP)サーバの設定

メール送信サーバ名は 会員登録通知書の SMTP サーバ名 (po.お客様ドメイン名) です。

送信ポート番号は「587」です。(通常、規定値の 25 に設定されていますので変更してください。)

ユーザ名とパスワードを利用したセキュリティ認証 (SMTP Auth) を利用するためのチェック (「このサーバは認証が必要」「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」などと表示されます) を入れてください。ユーザ名はメールアカウント、パスワードはメールパスワードになります。(受信メールサーバの設定と同じです。「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」等の項目があればチェックして下さい。)

お願い

お使いの電子メールソフトの設定の中には『メールをサーバーから取り出したときに、サーバー上のメールを削除するか、あるいはそのまま残すか』という設定がありますが、この設定は通常では『削除する』にして下さい。

会員の皆様がサーバー上にメールを残したままにすると、サーバのディスク容量が一杯になってサーバの動作が不安定になり、メールの送受信の動作に不具合をきたす恐れがあります。また、受信したメールはサーバ容量の都合上、サーバに受信してから 30 日以上経過した物については自動的に削除となります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。